

ACCENTURE SOFTWARE FOR
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

accenture

ACCENTURE
SOFTWARE LICENSE COCKPIT
VERSION 1.7.8



INSTALLATIONSLEITFADEN
UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG
STAND MÄRZ 2020

COPYRIGHT, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND SUPPORT

HERAUSGEBER

Accenture GmbH

Im Breitspiel 5
69126 Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 6221 3106-34000
Fax: +49 6221 3106-34999
E-Mail: hcmssoftwaresales@accenture.com
Internet: www.accenture.com/hcmssoftware

WARENZEICHEN / MARKEN / TRADEMARKS

SAP®, ABAP™, SAP NetWeaver®, SAP® R/3®, SAP ArchiveLink® und alle SAP Logos sind Warenzeichen und/oder registrierte Warenzeichen der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.

Microsoft®, Excel®, Outlook®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows NT®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® und Visual Basic® sind Warenzeichen und/oder registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Adobe®, Adobe® PDF, Flash® und Flex® sind Warenzeichen und/oder registrierte Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

W3C® ist eine registrierte Handelsmarke des World Wide Web Consortium: CSS, DHTML, HTML, XML und XHTML sind Handelsmarken oder registrierten Handelsmarken oder Oberbegriffe des World Wide Web Consortium. Die Handelsmarken von W3C® werden von den Mutter-Institutionen MIT, ERCIM, und Keio registriert und gehalten.

DISCLAIMER

Das Produkt ist entwickelt worden, um mit den in der Produktdokumentation festgelegten SAP Softwareprodukt(en) zusammen betrieben zu werden. Die Funktionalität und Performance setzt die Einhaltung der in der Produktdokumentation beschriebenen Anforderungen an die Software- und Hardwareumgebung und die Einhaltung aller für die einschlägigen SAP Softwareprodukte geltenden IT Infrastrukturanforderungen und Richtlinien voraus. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Lizenznehmers (i) die notwendigen Drittprodukte (einschließlich der SAP Softwareprodukte) zu erwerben und zu installieren, (ii) die oben genannten Anforderungen und Richtlinien sicherzustellen und (iii) notwendige zusätzliche Infrastrukturkomponenten auf Basis der oben genannten Anforderungen und Richtlinien zu identifizieren und zu installieren, um zusätzliche Ressourcenanforderungen durch die Installation des Produktes in der SAP Umgebung des Lizenznehmers zu adressieren und auszugleichen. Der Lizenznehmer ist alleine verantwortlich für die Installation des Produktes in seiner SAP Umgebung. Der Lizenznehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Auswahl des Produktes und für die Sicherstellung, dass das Produkt gemäß Beschreibung in der Produktdokumentation seinen Anforderungen genügt und für den beabsichtigten Zweck geeignet ist.

Die Texte und Illustrationen in der Produktdokumentation wurden mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit erstellt, dennoch sind einzelne Fehler nicht auszuschließen. Accenture begrüßt Vorschläge zur Verbesserung der Produktdokumentation und/oder Hinweise auf möglicherweise Fehler.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Accenture und/oder mit Accenture verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung, das Kopieren, Ändern und Verteilen dieser Software und der zugehörigen Dokumentation unterliegt einer Lizenzvereinbarung, die mit dem Copyright-Inhaber oder mit einem mit diesem verbundenen Unternehmen wirksam abgeschlossen wurde. Alle hierin enthaltenen Informationen sind und bleiben Eigentum von Accenture und/oder der mit Accenture verbundenen Unternehmen und deren Lieferanten. Die geistigen und technischen Konzepte, die hierin enthalten sind, sind Eigentum von Accenture und/oder eines mit Accenture verbundenen Unternehmen und deren Lieferanten und können durch ein oder mehrere Patente oder anhängige Patentanmeldungen in einem oder mehreren Ländern weltweit geschützt sein, sie sind außerdem durch Gesetze und Regelungen zu Geschäftsgeheimnissen und/oder Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Verbreitung dieser Informationen oder die Reproduktion der Software und/oder der zugehörigen Dokumentation ist strengstens verboten, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Genehmigung von Accenture und/oder von einem mit Accenture verbundenen Unternehmen vor.

DATENSCHUTZ

Beachten Sie bitte, dass der Aufruf und die Bearbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb von *Accenture Software License Cockpit* nicht für andere Zwecke als die in der Funktionsbeschreibung des Produkts/der Anwendung beschriebenen verwendet werden dürfen. Der Aufruf und die Bearbeitung von personenbezogenen Daten durch die Benutzer des *Accenture Software License Cockpit* Anwendung ist durch die *Accenture Software License Cockpit*-Anwendungsberechtigungen eingegrenzt, die der Kunde diesen Benutzern zuweist, und basiert auf dem Berechtigungskonzept für personenbezogene Daten, das von Kundenseite umgesetzt wurde. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, eine entsprechende Datenschutzverordnung umzusetzen, an welcher Stelle auch immer die Benutzer des Kunden der *Accenture Software License Cockpit* -Anwendung personenbezogene Daten außerhalb der Anwendung im Rahmen der in der Funktionsbeschreibung der Anwendung beschriebenen Verwendung aufrufen oder speichern.

SUPPORT

Wenn Sie Fragen zur Installation haben, wenden Sie sich an unseren Support. Sie erreichen unser Support-Center werktätig per E-Mail unter: hcmsoftwaresupport@accenture.com.

INHALT

1	Überblick	5
2	Installation.....	6
3	Einführung	7
3.1	Genereller Ablauf der Lizenzaktivierung.....	7
3.2	Das Lizenz Cockpit in einer verteilten Systemlandschaft.....	7
3.3	Notwendige Berechtigungen	7
3.4	Starten des Accenture Software Lizenz Cockpits	8
3.5	Das Hauptmenü	8
4	Vorhandene Lizenzen anzeigen.....	10
5	Neue Lizenzen anfordern	12
5.1	Produktauswahl.....	12
5.2	Eintragen der Kontaktdaten.....	12
5.3	Zusammenstellung der Systemdaten.....	12
5.4	Lesen der Systemdaten aus einem entfernten System	13
5.5	Lizenzanforderung auf dem lokalen PC herunterladen.....	14
5.6	Erzeugung von Lizenzschlüsseln.....	15
6	Lizenzen Importieren und installieren.....	16
6.1	Importieren der Lizenzdaten	16
6.2	Installieren der Lizenzen	16
7	Lizenzen von diesem auf ein anderes System kopieren.....	18
7.1	Ermittlung der Systemdaten	18
7.2	Übertragungsoptionen	19
7.3	Lizenzen übertragen.....	20
8	Vorhandene Lizenzen löschen.....	21
9	Audit Bericht	22
10	Über Accenture	23

1 ÜBERBLICK

Das Accenture Software Lizenz Cockpit ist das zentrale Verwaltungsinstrument für Ihre Lizenzen der Accenture Software. Sie können mit dem Lizenz Cockpit

- die auf Ihrem SAP-System vorhandenen Lizenzen anzeigen
- neue Lizenzen anfordern
- Lizenzen aus Lizenzdateien importieren und installieren
- Lizenzen von einem SAP-System zu einem anderen übertragen
- Lizenzen löschen
- einen Audit Bericht durchführen

Das Lizenz Cockpit ist sowohl für einzelne System als auch für Umgebungen mit mehreren SAP-Systemen geeignet. In einer Multi-System-Landschaft erlaubt das Lizenz Cockpit, neue Lizenzen für Accenture Software von einem zentralen System aus anzufordern. Die aus dem Download & License Center generierten Lizenzdaten können dann auf dem zentralen System eingelesen und anschließend an die anderen Systeme verteilt werden. Das vereinfacht den Prozess der Lizenzadministration erheblich.

2 INSTALLATION

Die Datei, die die Objekte des Accenture Software Lizenz Cockpits enthält, werden in einem Installationspaket im Accenture Software Download & License Center zur Verfügung gestellt und können von dort auf eine lokale Workstation heruntergeladen werden.

- ▶ Entpacken Sie das Paket auf einer Workstation, welche unter Microsoft Windows läuft. Dabei werden die Transportdateien und Dokumentationen in einer Verzeichnisstruktur abgelegt.
- ▶ Laden Sie die SAR-Datei in Ihr SAP System über Transaktion SAINT -> Installation Package -> Packages laden -> SAR Archive vom Frontend.

Das Accenture Software Lizenz Cockpit muss über das SAP Add-On-Installation-Tool (Transaktion SAINT) installiert werden. Mindestvoraussetzung ist SAINT/SPAM Installationslevel 0053.

3 EINFÜHRUNG

3.1 GENERELLER ABLAUF DER LIZENZAKTIVIERUNG

Um eine Lizenz für die von Ihnen erworbene Accenture Software zu aktivieren, starten Sie das Lizenz Cockpit. Im Dialog werden Sie durch alle Schritte der Lizenzanforderung geführt. Das Ergebnis dieser Schritte ist eine Datei mit Ihrer Lizenzanforderung, aus der Sie im Download & License Center einen Lizenzschlüssel selbstständig erstellen können.

Eine Lizenz bezieht sich immer auf die Kombination von Hardware-Schlüssel und SAP-System-ID. Der Hardware-Schlüssel wird durch das SAP-System gebildet. Wenn Ihr SAP-System zwar immer die gleiche System-ID hat, aber auf einer wechselnden Hardware läuft (z.B. in Clustersystemen), dann können Sie in einem Schritt für alle Ihnen bekannten Hardware-Schlüssel gleichzeitig Lizenzen anfordern und auf Ihrem System speichern. Das hat den Vorteil, dass Sie nicht jedes Mal, wenn sich der Hardware-Schlüssel Ihres Systems ändert, eine neue Lizenzanforderung durchführen müssen.

Das Lizenz Cockpit kann sowohl über eine eigene Transaktion gestartet werden, als auch aus einem Accenture Softwareprodukt heraus aufgerufen werden.

3.2 DAS LIZENZ COCKPIT IN EINER VERTEILTEN SYSTEMLANDSCHAFT

Das Lizenz Cockpit muss auf allen Systemen installiert werden, auf denen Accenture Softwareprodukte verwendet werden. Wenn es die verwendete SAP-Systemlandschaft zulässt, können Lizenzen für die Accenture Software von einem zentralen System aus beantragt werden. Nach der Erstellung der Lizenzschlüssel können die Lizenzen von diesen zentralen Systemen aus auf alle anderen angeschlossenen Systeme verteilt werden. Für die zentrale Lizenzverwaltung müssen auf dem zentralen System RFC-Verbindungen zu allen angeschlossenen Systemen definiert sein.

Das Lizenz Cockpit funktioniert aber auch auf allen SAP-Systemen eigenständig ohne eine zentrale Verwaltungsinstanz. Lizenzen müssen dann pro System angefordert und installiert werden.

3.3 NOTWENDIGE BERECHTIGUNGEN

Die Anzeigefunktion kann von jedem Benutzer ausgeführt werden.

Für alle Operationen, welche

- den lokalen oder einen aus einem Fremdsystem stammenden Hardwareschlüssel lesen
- Änderungen an der Lizenzdatenbank vornehmen (Installieren, Übertragen und Löschen)


wird für das Berechtigungsobjekt S_ADMI_FCD das Berechtigungsfeld S_ADMI_FCD auf den Inhalt PADM geprüft. Das ist die gleiche Prüfung, die SAP für das Installieren von Systemlizenzen verwendet.

Beim Übertragen von Lizenzen in ein entferntes System muss der verwendete RFC-User die entsprechende Berechtigung im Zielsystem haben.

3.4 STARTEN DES ACCENTURE SOFTWARE LIZENZ COCKPITS

Wenn auf Ihrem System das Lizenz Cockpit installiert ist, dann können Sie es mit der Transaktion **/PEC/SLIC_CP** starten.


Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie diesen Transaktionscode in das entsprechende Eingabefenster eingeben, der Transaktion ein „/n“ oder „/o“ voranstellen müssen. Grund dafür ist der von Accenture Software verwendete Namensraumpräfix /PEC/.



3.5 DAS HAUPTMENÜ

Im Hauptmenü finden Sie alle verfügbaren Aktionen. Um eine entsprechende Aktion auszuführen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Ausführen-Button.

Wenn Sie die gewünschte Aktion beendet haben, kehrt das System in das Hauptmenü zurück.



4 VORHANDENE LIZENZEN ANZEIGEN

Abhängig von Ihrer SAP-Systemlandschaft können auf einem zentralen System auch Lizenzen für andere Systeme gespeichert sein.


In der Funktion "Anzeige der vorhandenen Lizenzen" werden die Lizenzen angezeigt, die in der lokalen Datenbank gespeichert sind. Das können in einer verteilten Landschaft auch Lizenzen sein, die nicht zum lokalen System sondern zu einem anderen System Ihrer Systemlandschaft gehören.

Neben den Lizenzen, die auf dem lokalen System gespeichert sind, können Sie mit dieser Funktion auch Lizenzen anzeigen, die auf einem anderen SAP-System gespeichert sind. Voraussetzung für diese Funktion sind definierte RFC-Verbindungen zu anderen SAP-Systemen sowie entsprechende Berechtigungen desjenigen Benutzers, den die RFC-Verbindung im entfernten System verwendet. Natürlich muss auch im entfernten SAP-System das Lizenz Cockpit installiert sein.

Das Auswahlbild der Anzeigefunktion gestattet bereits eine Einschränkung der Abfrage.

Sie können bereits in diesem Auswahlbildschirm eine RFC-Verbindung zu einem anderen SAP-System angeben, von dem die Lizenzen gelesen werden sollen. Sie können dies aber auch erst später während der Anzeige vornehmen

Die Anzeige der installierten Lizenzen erfolgt in einer Liste, in der Sie suchen und Ihre Ergebnisse filtern können.



Accenture HCM Software - Anzeige der Lizenzen

Datenherkunft: Lokales System

Hardwareschlüssel	System-ID	Solutionnummer	Produkttext	Gültigkeitsende	Anzahl Objekte
H1714207385	T47	021	Accenture HCM Software	31.12.9999	
Y0595401714	D47	021	Accenture HCM Software	31.12.9999	


Mit einem Klick auf den Button „Lesen via RFC“ können Sie Lizenzen lesen und anzeigen, die auf einem entfernten System gespeichert sind.

5 NEUE LIZENZEN ANFORDERN

5.1 PRODUKTAUSWAHL

Wählen Sie in diesem Abschnitt das Accenture Software Produkt aus, für das Sie Lizenzen anfordern möchten.

Wenn Sie die Lizenzanforderung aus einem Accenture Softwareprodukt heraus aufrufen, ist das Produkt bereits fest voreingestellt und kann an dieser Stelle nicht verändert werden.



System Hilfe


Accenture HCM Software - Anfordern von Lizenzen

1. Produktauswahl

Produkt: Accenture Clone and Test

5.2 EINTRAGEN DER KONTAKTDATEN

Im nächsten Bereich geben Sie Ihre Kontaktinformationen an. Diese Informationen werden von Accenture Software selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



2. Kontaktdaten eintragen


Firma:	Stein & Kohle GmbH
Ansprechpartner:	Herr Heinz Schulze
eMail-Adresse oder Telefonnummer:	heinz.schulze@stein-und-kohle.eu / +49 691 217 542

5.3 ZUSAMMENSTELLUNG DER SYSTEMDATEN

Im nächsten Bereich stellen Sie alle Kombinationen von Hardwareschlüssel und System-IDs zusammen, für die Sie Lizenzen anfordern wollen. Die Daten des lokalen Systems finden Sie bereits in der Liste vor.

Wenn Ihr SAP-System zwar immer die gleiche System-ID besitzt, aber mit wechselnden Hardwareschlüsseln arbeitet, geben Sie hier alle Ihnen bekannten Kombinationen ein. Falls Sie die Hardware nicht selbst, sondern bei einem Hosting-Anbieter betreiben und deshalb nicht wissen, mit welchem Hardwareschlüssel Ihr System in der Zukunft arbeiten wird, fordern Sie in diesem Schritt einfach nur eine Lizenz für den aktuellen Hardwareschlüssel an. Wenn sich der

Hardwareschlüssel ändern sollte, führen Sie dann die Lizenzanforderung für den neuen Hardware Schlüssel durch. Lizenzen für bisherige Hardwareschlüssel bleiben erhalten, auch wenn Sie Lizenzen für weitere Hardwareschlüssel installieren.



Nicht benötigte Kombinationen von Hardwareschlüssel und System-ID können durch Drücken des Buttons „Markierte Zeilen löschen“ entfernt werden.

HOCHVERFÜGBARKEITSSYSTEME UND DAS LIZENZ COCKPIT

Bei Hochverfügbarkeitssystemen kann sich der Hardware Schlüssel eines SAP-Systems innerhalb von kurzer Zeit beliebig oft ändern.

Wenn Sie mit dem Lizenz Cockpit eine Lizenzanforderung erstellen, ermittelt unser Programm alle aktuell zu Ihrem System gehörenden Hardwareschlüssel und trägt sie als Vorschlag in die Tabelle ein, damit Sie mit nur einer Anfrage eine Lizenz für mehrere Hardwareschlüssel anfordern können.

Sollte die Hardware Ihres Hochverfügbarkeitssystems erweitert werden und damit neue Hardwareschlüssel hinzukommen, werden sowohl die grundsätzliche Lizenz Ihres gesamten SAP-Systems als auch die Lizenzen der Accenture Software ungültig.

In einem solchen Fall müssen Sie so bald wie möglich (nachdem die Erweiterung erfolgt ist) die Lizenzanforderung für den dann gültigen Hardwareschlüssel wiederholen.

5.4 LESEN DER SYSTEMDATEN AUS EINEM ENTFERNTEN SYSTEM

Sie können direkt im Dialog zur Lizenzanforderung die Daten eines entfernten Systems ermitteln, wenn eine RFC-Verbindung zu diesem System definiert ist und der verwendete RFC-Benutzer die Berechtigung besitzt, die benötigten Systemdaten zu lesen.

Um Systemdaten eines entfernten Systems zu ermitteln, tragen Sie die RFC-Verbindung in das vorgesehene Feld in der Box 'Hilfsfunktion' ein und drücken auf „Systemdaten ermitteln“.

Wenn die Systemdaten ermittelt werden konnten, können Sie diese mit einem Klick auf „In Tabelle übernehmen“ der Tabelle der Hardwareschlüssel hinzufügen.

Hilfsfunktion: Daten entfernter Systeme ermitteln

Bitte stellen Sie sicher, daß im Zielsystem Ihrer Abfrage das Accenture HCM Software Lizenz Cockpit installiert ist.
Wenn das License Cockpit nicht installiert ist, dann wird die Ermittlung der Systemdaten fehlschlagen.

RFC-Destination	T47_100	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fde9d9; display: inline-block;">Systemdaten ermitteln</div>
Hardwareschlüssel des RFC-Systems:	H1714207385	
System-ID des RFC-Systems:	T47	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fde9d9; display: inline-block;">In Tabelle übernehmen</div>		

5.5 LIZENZANFORDERUNG AUF DEM LOKALEN PC HERUNTERLADEN

Wenn Sie mit der Zusammenstellung aller Daten für Ihre Lizenzanforderung fertig sind, klicken Sie auf „Lizenzen anfordern“. Ihre Anforderung wird zunächst als XML-Datei auf Ihrem lokalen PC gespeichert. Im „Speichern als ...“-Dialog wird bereits ein Dateiname vorgeschlagen, den Sie aber überschreiben können.

Die XML-Datei, mit der Sie im folgenden Schritt selbstständig Lizenzschlüssel im Download & License Center erstellen, enthält keine geheimen Daten Ihres Systems, sondern ist für Sie im Klartext lesbar. Zur Anzeige der Datei können Sie einen Webbrowser verwenden.

```

- <asx:abap version="1.0">
- <asx:values>
  - <LICENSE_REQUEST>
    <SAPRL>620</SAPRL>
    <HR_RELEASE>470</HR_RELEASE>
    <CP_VERSION>001</CP_VERSION>
    <SOL>021</SOL>
    <VER>001</VER>
    <DATUM>2007-04-02</DATUM>
    <UZEIT>10:50:11</UZEIT>
    <UNAME>HCMS</UNAME>
    <CUST_NAME>Stein und Kohle GmbH</CUST_NAME>
    <CONTACT1>Herr Heinz Schulze</CONTACT1>
    <CONTACT2>heinz.schulze@stein-und-kohle.de / +49 691 217 542</CONTACT2>
    <SYSID>D47</SYSID>
  - <CUSTKEY_TAB>
    - <_PEC_-SLICENSES_CUSTKEY_STRUC>
      <CUSTKEY>H1714207385</CUSTKEY>
      <SYSID>T47</SYSID>
      <SAPRL>620</SAPRL>
      <HR_RELEASE>470</HR_RELEASE>
    </_PEC_-SLICENSES_CUSTKEY_STRUC>
    - <_PEC_-SLICENSES_CUSTKEY_STRUC>
      <CUSTKEY>Y0595401714</CUSTKEY>
      <SYSID>D47</SYSID>
      <SAPRL>620</SAPRL>
      <HR_RELEASE>470</HR_RELEASE>
    </_PEC_-SLICENSES_CUSTKEY_STRUC>
  </CUSTKEY_TAB>
  <SIGNATURE/>
</LICENSE_REQUEST>
</asx:values>
</asx:abap>

```

5.6 ERZEUGUNG VON LIZENZSCHLÜSSELN

Nach erfolgreichem Download Ihrer Lizenzanforderung, können mittels Klick auf „Zum License Center“ direkt zum Download & License Center springen. Geben Sie hier Ihre Anmeldedaten ein und Sie können Lizenzschlüssel selbst erstellen.


6 LIZENZEN IMPORTIEREN UND INSTALLIEREN

Im Lizenz Cockpit wählen Sie den Punkt „Lizenzen importieren und installieren“.

6.1 IMPORTIEREN DER LIZENZDATEN

Im ersten Schritt werden die Lizenzdaten aus Ihrer selbst erstellten Lizenzschlüsseldatei in das SAP-System eingelesen. In diesem Schritt werden die Lizenzen noch nicht installiert, sodass das Einlesen der Daten noch keine Änderungen an Ihrer Lizenzdatenbank vornimmt.

Importieren der Lizenzdaten



6.2 INSTALLIEREN DER LIZENZEN

Nach einer Meldung des Systems, dass das Einlesen der Datei erfolgreich durchgeführt werden konnte, kommen Sie mit einem Klick auf „Weiter“ in einen Dialogschirm, in dem Sie die importierten Lizenzen installieren können.

Installation von Lizenzen

Schritt 2: Installation der importierten Lizenzen

Produktnummer: 021 Accenture Clone and Test
 Text zum Produkt: Accenture Clone and Test
 Lizenzversion: 001

Bitte markieren Sie in der Tabelle alle Lizenzen, die Sie installieren wollen.
 Drücken Sie dann auf [Lizenzen installieren].

Der Hardware Schlüssel Ihres Systems: Y0595401714

Hardwareschlüssel	System-ID	Gültigkeitsende	Anzahl Objekte		
H1714207385	T47	31.12.9999	0	⚠	Lizenz mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden
Y0595401714	D47	31.12.9999	0	⚠	Lizenz mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden

Alle auswählen

Alle abwählen

Lizenzen installieren

Zurück

Wenn es in Ihrer Lizenzdatenbank schon Lizenzen für das angegebene Produkt und die Kombination von Hardware Schlüssel und System-ID gibt, erscheint in der entsprechenden Zeile der Tabelle ein Hinweis.

Beachten Sie: Auch wenn in der Spalte „Anzahl Objekte“ nur eine Null steht, heißt das nicht, dass die importierte Lizenz ungültig oder nicht zu verwenden ist. Nicht jedes Accenture Softwareprodukt wertet diese Information aus.

Sie wählen in der Tabelle alle Hardware Schlüssel und System-IDs, für die Sie die importierten Lizenzen installieren möchten. Drücken Sie dann „Lizenzen installieren“.


Nach einer weiteren Bestätigung durch Sie werden die Lizenzen in die Accenture Lizenzdatenbank Ihres Systems eingetragen. Nach erfolgreicher Installation wird dies in den ausgewählten Zeilen angezeigt.

Hardwareschlüssel	System-ID	Gültigkeitsende	Anzahl Objekte		
H1714207385	T47	31.12.9999	0	✔	Lizenz wurde installiert
Y0595401714	D47	31.12.9999	0	✔	Lizenz wurde installiert


Da das Lizenz Cockpit die selektive Installation von Lizenzen unterstützt, können Sie eine Datei, die Lizenzen für verschiedene Systeme enthält, auch auf mehreren Systemen importieren und dann nur die für das aktuelle System vorgesehene Lizenz installieren.

7 LIZENZEN VON DIESEM AUF EIN ANDERES SYSTEM KOPIEREN

Wenn es Ihre SAP-Systemlandschaft erlaubt, können Sie die Schritte Lizenzanforderung und Lizenzinstallation auf einem zentralen System durchführen. Nach Import und Installation einer Lizenz für das entfernte System B auf dem zentralen System A können Sie die entsprechende Lizenz von A nach B kopieren. Dazu wählen Sie im Lizenz Cockpit den Punkt „Lizenzen von diesem auf ein anderes System kopieren“.



In der Liste der installierten Lizenzen markieren Sie die zu übertragenden Lizenzen und drücken auf „Übertragen“.



7.1 ERMITTLUNG DER SYSTEMDATEN

Im folgenden Bild geben Sie das Ziel der Übertragung an und drücken auf „Systemdaten ermitteln“. Damit wird geprüft, ob die Verbindung zum ausgewählten Zielsystem richtig arbeitet. Ohne vorheriges Ermitteln der Systemdaten des entfernten Systems können Sie keine Lizenzen übertragen.

Accenture HCM Software - Übertragen von Lizenzen

Anzahl der von Ihnen zur Übertragung ausgewählten Lizenzen: 1

Bitte wählen Sie im nächsten Schritt das Ziel der Übertragung aus und ermitteln Sie die Systemdaten.

RFC-Destination	T47_100	Systemdaten ermitteln
Hardwareschlüssel des RFC-Systems:	H1714207385	
System-ID des RFC-Systems:	T47	

Bitte wählen Sie im nächsten Schritt die Übertragungsoptionen aus:

☐ Nur Lizenzen übertragen, die zu den Systemdaten des Zielsystems gehören

☐ Auf dem Zielsystem vorhandene Lizenzen überschreiben

Bitte stellen Sie sicher, daß im Zielsystem des Transfers das Accenture HCM Software Lizenz Cockpit installiert ist. Wenn das Lizenz Cockpit nicht installiert ist, wird der Transfer fehlschlagen.

Übertragen Abbrechen

Wenn keine Fehlermeldungen angezeigt werden und damit sichergestellt ist, dass die Verbindung zum Zielsystem verwendet werden kann, können Sie weitere Übertragungsoptionen auswählen.

7.2 ÜBERTRAGUNGSOPTIONEN

NUR LIZENZEN ÜBERTRAGEN, DIE ZU DEN SYSTEMDATEN DES ZIELSYSTEMS GEHÖREN

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld aktivieren, dann werden aus den von Ihnen ausgewählten Lizenzdaten nur diejenigen übertragen, die genau dem Hardware Schlüssel und der System-ID des Zielsystems entsprechen.

AUF DEM ZIELSYSTEM VORHANDENE LIZENZEN ÜBERSCHREIBEN

Es kann durchaus vorkommen, dass Sie auf dem lokalen System Lizenzdaten zum Übertragen auswählen, die auch auf dem Zielsystem schon vorhanden sind. Das standardmäßig nicht aktivierte Ankreuzfeld verhindert, dass Sie beim Übertragen versehentlich Lizenzen überschreiben, die mit dem gleichen Schlüssel (Hardwareschlüssel, System-ID, Endedatum) schon im Zielsystem vorhanden sind.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld leer lassen und die ausgewählten Lizenzen übertragen, wird das Zielsystem mitteilen, falls schon gleichartige Lizenzen vorhanden sind. In einem solchen Fall sollten Sie mit Hilfe der Anzeigefunktion nachschauen, um welche Lizenzdaten es sich dabei handelt. Danach können Sie entscheiden, ob Sie die Lizenz erneut übertragen oder die im Zielsystem vorhandene beibehalten wollen. Um eine vorhandene Lizenz zu überschreiben, müssen Sie in einem solchen Fall das Ankreuzfeld aktivieren.

7.3 LIZENZEN ÜBERTRAGEN

Nach Drücken der Schaltfläche „Übertragen“ werden die ausgewählten Lizenzdaten auf das angegebene entfernte System übertragen. Das Ergebnis der Übertragung wird angezeigt.

Bitte stellen Sie sicher, daß im Zielsystem des Transfers das Accenture HCM Software Lizenz Cockpit installiert ist.
Wenn das Lizenz Cockpit nicht installiert ist, wird der Transfer fehlschlagen.

Übertragen
Zurück

Alle übertragenen Lizenzen konnten im Zielsystem verbucht werden.
Anzahl der im Zielsystem gebuchten Lizenzen: 1

8 VORHANDENE LIZENZEN LÖSCHEN


In einigen wenigen Fällen kann es notwendig sein, vorhandene Lizenzen zu löschen.

Ein solcher Fall kann z.B. auftreten, wenn auf einem System eine Testlizenz bis zu einem bestimmten Datum gültig ist und diese nur eine geringe Anzahl von Objekten beinhaltet.

Wenn Sie noch während der Testphase eine unbegrenzte Lizenz für eine größere Anzahl von Objekten anfordern und installieren, wird aber während der Lizenzprüfung immer die noch gültige Testlizenz zuerst gefunden werden, weil sie vor der vollständigen Lizenz installiert wurde. In einem solchen Fall können Sie die Testlizenz einfach löschen.

Wählen Sie dazu im Lizenz Cockpit den Punkt „Vorhandene Lizenzen löschen“. Im folgenden Selektionsbild können Sie eine Vorauswahl treffen.


In der Liste der vorhandenen Lizenzen markieren Sie diejenigen Lizenzen, die Sie löschen möchten und drücken dann auf „Löschen“. Vor dem endgültigen Löschen der Lizenzen müssen Sie diese Aktion bestätigen.



Versehentlich gelöschte Lizenzen können einfach erneut importiert und installiert werden.

9 AUDIT BERICHT

Falls Sie von Accenture zu Personaldatenstatistiken für Auditierungszwecke befragt werden, können Sie diese über den Punkt „einen Audit durchführen“ abfragen. Diese Statistiken können Sie einfach über den Button „In Zwischenablage kopieren“ in Ihre Antwort an Accenture einfügen.



10 ÜBER ACCENTURE

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit größte Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 375.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.de.